


## Bonnenprinter installeren

In de schoolbibliotheek kun je een bonnenprinter gebruiken om de leerling een bon te geven bij het uitlenen of innemen van boeken of om een bon te printen voor een gereserveerd boek.

Het is niet noodzakelijk om een bonnenprinter te gebruiken in de schoolbibliotheek.


Advies model: neem een Epson bonnenprinter, bijvoorbeeld de Epson TM-T88VII

1. Installeer de bonnenprinter onder Windows volgens de handleiding van de leverancier en met de drivers van de leverancier.
2. Zoek de printer op via het configuratiescherm van Windows. Ga naar 'eigenschappen van printer'. De eigenschappen van de printer worden getoond:



Je hoeft hier verder niets aan te passen of in te stellen.  
Klik op **Testpagina afdrukken** om de printer te testen.

3. In schoolWise moet de bonnenprinter ook worden ingesteld. Start de schoolWise client op.  
Ga naar 'Vestigingsbeheer' > 'Werkplekbeheer' > 'Configuratie'  
Ga naar het tabblad 'Randapparaten'



4. Vink achter 'Binnenprinter' aan: Lokaal
5. Kies bij 'Printer' de binnenprinter met de naam die getoond werd in de configuratie van Windows.
6. Kies bij 'Stuurcodes': printercodes-epson\_tm\_properties
7. Klik op 'Opslaan' en op 'Test'. Er wordt een testbon geprint.
8. Ga naar het tabblad 'SchoolWise Zelfbediening'. Maak een keuze bij de volgende onderdelen:

**Bon inname:** Wordt er een bon geprint bij het innemen?

- Maak een keuze tussen Nooit – Klant kiest – Altijd


**Bon uitleen:** Wordt er een bon geprint bij het uitleen?

- Maak een keuze tussen Nooit – Klant kiest – Altijd

**Bon verlengen:** Wordt er een bon geprint bij het verlengen?

- Maak een keuze tussen Nooit – Klant kiest – Altijd

9. Ga naar het tabblad 'Balieprofielen'.  
Klik met rechts op '1118 Standaard Wise Zelfbediening' en kies 'Instellen voor deze client'



10. Onder in het scherm staat nu:

Balieprofiel ingesteld op deze client: **Standaard Wise Zelfbediening [1118]**

11. Herstart de schoolWise client