

MediatheekWise zelfbediening instellen

				1132
de Bibliotheek VoorbeeldBibliotheek		W	e Willkøŋnmen	jul. 05 vr
	Maak uw keuz	e of scan	uw pas	
5	Inleveren	•	Lenen + Verlengen	

De zelfbediening moet op iedere pc met mediatheekWise afzonderlijk worden ingesteld. Dit geldt ook voor eventuele randapparatuur (RFID-plaat, MiFare paslezer, bonnenprinter).

Zelfbediening instellen en configureren

- 1. Start de mediatheekWise client op en log in
- 2. Ga naar Vestigingsbeheer Werkplekbeheer Configuratie Balieprofielen
- 3. Klik met de rechtermuis op 1118 Standaard Wise Zelfbediening
- 4. Kies Instellen voor deze client (automatisch opstarten van de zelfbediening)

Configu	ratie						
Geluid	sinstellingen	Log & Debug	Bieb Zelfbediening	g so	schoolWise Zelfbediening		
Poorteigenschappen		Balieprofielen	Sessiegegevens	Randap	Randapparaten		
In	onderstaande tabel s	staan de voor deze vestig	ging bekende profieler	n Gebruik de recht	termuisknop	, om het menu or	
Profiel	Omschrijving		Start	Eigenaar	Procedur	es	
1027	6281BA00		Blanco	1020	132-342-3-3B-2B-2B-B		
1032	6210BA03		Innemen	1020	110-141-1	110-141-1-3B-2B-2-B	
1077	6283BA01		Uitlenen	1020		911-943-3-3B-2B-2B-0B	
1117	Standaard Innemen Geen inn. bon		Innemen	0000	241-341-3-3B-2B-2B-2		
1118	Standaard Wise 2	Zelfbediening	Zelfbediening	0000	042 242 2	2B-2B-2B-2B	
1124	Standaard innem	ien/boekenbus	Innemen	Nieuw aanmak	en	B-2B-1B-2B	
1125	Standaard - geen opstartfunctie		Blanco	Kopie maken		B-2B-2B-2P	
1202	Schoolwise		Zelfbediening	Ververs tabel		B-2B-2B-1P	
1203	Standaard - vragen om reserveringsbon		Zelfbediening	Details		B-2B-2B-2B	
1434	Standaard Papier	rbesparing	Blanco	Instellen voor d	eze client	B-1B-1B-1P	
495	Standaard Uitlen	en	Uitlenen	0000	210-321-2	-3B-2B-2B-2B	

Onderin het scherm staat nu Balieprofiel ingesteld op deze client: Standaard Wise Zelfbediening

Balieprofiel ingesteld op deze client: Standaard Wise Zelfbediening [1118]



- 5. Blijf in de Configuratie ga naar tabblad Bieb Zelfbediening. Onderverdelingen in 3 tabbladen:
 - Gedrag
 - Weergave
 - Teksten (wordt niet gebruikt)

Wijzig onderdelen op één tabblad en klik op Opslaan. Ga daarna pas door naar het volgende tabblad

	Poorteigenschappen	Balieprofielen	Sessiegegevens	Randapparaten	Voorkeuren		
	Geluidsinstellingen	Log & Debug	Bieb Zelfbediening	schoolWise Zelfbediening			
			Reset Opslaan ←				
e Gedrag	Dnline beschikbaar	☑ Innemen □ XL Lenen	☑ Uitlenen □ Verlengen □ XL Verlengen	🗹 Statusbon			
Veergav	Offline beschikbaar	🗹 Innemen	☑ Uitlenen				
sten	Offline gedrag	✓ Offline start	🗹 Auto-online				
Tek	Bon inname	Nooit ~	1 - Transactiebon	~			
	Bon uitleen	Klant kiest 🗡	3 - Transactie- en afreken- en status	bon 🗠			
	Bon statusbon		4 - Statusbon	~			
	Inname ingenomen exemplaren	afdrukken op					
	Klant handelt zelf af	Transportbor	ansporthon Reserveringsbon Blokkadebon				

Aanbevolen standaard instellingen tabblad Gedrag

📽 Configuratie 📃 📼 💌										
	Poorteigenschappen		Balieprofielen		Sessiegegevens			Randapparaten		
V	oorkeuren Geluids	instellingen	n Log & Debug		Bieb	Bieb Zelfbediening		schoolWise Zelfbediening		
				Re	set	Opslaan				
Gedrag	Online beschikbaar		nnemen			Uitlenen	🗸 Verlen	igen		Statusbon
Weergave	Offline beschikbaar	[] 	(L Lenen nnemen			XL Verlenge Uitlenen	'n			Indien bonnenprinter wordt gebruikt
Teksten	Offline gedrag	<u> </u>	✓ Offline start ✓ A				2			
	Bon inname Indien Nooit V 1 - Trar			1 - Tran	nsactiebon 🗸					
	Bon uitleen word	on uitleen wordt gebruikt Altijd ~ 3 - Tra			3 - Tran	ansactie- en afreken- en statusbon 🗸 🗸				
	Bon statusbon		3 - Transactie- en afreken- en statusbon 🗸			_				
	Inname ingenomen exemp	olaren 🗹 a	🖌 afdrukken op bon							
	Klant handelt zelf af	1	Transportbon			Reserveringsbon Blokkadeb			adebon	
	Sessie timeout (sec.) Afsluitcode zelfbediening	30 123	30 1234567890			Popup timeout (sec.) 10				
	Afsluitcode/command PC	112	11223344			uitschakelen.bat				
	RFID stapelverwerking	🗹 t	🖌 toestaan		Startsch	Startscherm 🗸		✓ Scan & Go		
	Beveiliging herkansing	L E	🔄 Bij uitlenen			Combin	eren	🖌 Uitle	enen+verl	engen
	Beschikbaar in	i	alle sectoren							
	<									>



Aanbevolen standaard instellingen tabblad Weergave

¢: C	onfiguratie							- C ×
Poorteigenschappen			Balieprof	ielen		Sessiegegevens	Randa	pparaten
Voorkeuren Gelu		uidsinstellingen	Log & Debug		Bie	b Zelfbediening	schoolWise Zelfbediening	
				Reset	Opslaan			
Gedrag	Klantidentificatie	O MiFare	Instellen indien RFID en MiFare) Bar	codescanne	• 💌 e	Barcode-handscanner	
ave	ExemplaarIdentificatie	O RFID	gebruikt worden		codescanne	· 🔶 E	Barcode-handscanner	
sksten Weerg	Schermteksten	(Bicat) 1 [222] (Bicat) 7001 - VO A (Bicat) Centrale inna (Bicat) TXT 2 Engels	veen College ame [178] 5 [116]	[187]	Toevoeg	en →	derlands [23]	Omhoog ↑ Omlaag ↓
Ĕ	-	<		>				
	Systeemmeldingen	(Bicat) 10 Schiedan (Bicat) 20 WFB [17] (Bicat) 54 Voorsche (Bicat) 60 R en V H (Bicat) 60 R en V Te	n [115] oten / Wassen 'woude-Dorp er Aar [142]	aar [20] [136]	To Ve	evoegen →	Basis meldingen [11]	
	Woordenwolk	Welkom~Welcome~	-Willkommen	-Välkomm	en~Bienven	ue		
	Muisaanwijzer	Verbergen		Vestigi	ngstekst		/erbergen	
	Dialogen	eenvoudige weer	gave					
	Reservering ophaal	[GEEN]			\sim	Tekst:		
	Reservering plaats	[GEEN]			~	Tekst:		
	Transport plaats	[GEEN]			~	Tekst:		
	Geblokkeerd plaats	[GEEN]			~	Tekst:		
	Personeel controle plaats	[GEEN]			~	Tekst:		

Zelfbediening afsluiten en starten

De zelfbediening kan worden afgesloten door de sneltoetscombinatie Alt + F4.

De zelfbediening kan handmatig worden gestart via het menu Balie – Zelfbediening.